

### Crosswalk SF-36 – Rol functioneren v2

Ruwe score	PROMIS T-score	T-Score SE	Lokale betrouwbaarheid
7	20,49	4,80	0,77
8	23,59	4,17	0,83
9	25,68	3,91	0,85
10	27,50	3,70	0,86
11	29,09	3,57	0,87
12	30,57	3,45	0,88
13	31,95	3,35	0,89
14	33,24	3,28	0,89
15	34,47	3,22	0,90
16	35,65	3,17	0,90
17	36,79	3,13	0,90
18	37,89	3,11	0,90
19	38,97	3,09	0,90
20	40,03	3,07	0,91
21	41,09	3,06	0,91
22	42,13	3,05	0,91
23	43,18	3,05	0,91
24	44,24	3,05	0,91
25	45,30	3,06	0,91
26	46,39	3,08	0,91
27	47,52	3,11	0,90
28	48,69	3,16	0,90
29	49,93	3,24	0,90
30	51,27	3,35	0,89
31	52,78	3,58	0,87
32	54,44	3,79	0,86
33	56,42	4,09	0,83
34	58,65	4,29	0,82
35	63,88	5,74	0,67

Deze tabel kan alleen gebruikt worden als er geen missende waarden zijn voor individuele items

Deze tabel converteert ruwe SF-36 versie 2 rol functioneren somscores naar de PROMIS Vermogen om een aandeel te hebben in sociale rollen en activiteiten schaal. Daarbij geldt dat items van **zowel de emotionele als functionele rolbepkeringen schalen** bij elkaar geteld moeten worden, waarbij de individuele items als volgt gecodeerd moeten worden: 1 'Altijd', 2 'Meestal', 3 'Soms', 4 'Zelden', 5 'Nooit'

Bron: Later toe te voegen referentie

Versie: 2, 24-07-2023